

HABILITAR SENHA CLIENTE CONVENIO NO PINPAD

Passo a Passo para habilitar a senha no PinPad (Convênio/Crediário)

Após solicitar a habilitação da função junto ao setor administrativo da Derevo, devem ser realizados os seguintes passos:

1º Importar a parceria

- Realizar a importação da parceria através do **Formulário 10021**.

2º Configurar a finalizadora

- Configurar a finalizadora para solicitar a senha no PinPad através do **Formulário 4016**.

The screenshot displays the 'Formulário 4016' interface for configuring the finalizadora. At the top, there are tabs for 'Consultar', 'Manutenção', and 'Impressão'. Below the tabs, there are fields for 'Finalizadora' (set to 5), 'Descrição' (set to CONVENIO), 'Tipo' (set to Convênio), and 'Tipo NFE' (set to Crédito Loja). There is also an 'Inativo' checkbox. Below these fields, there are tabs for 'Parâmetros', 'Financeiro', 'Contábil', and 'Tabela de Preço'. The 'Parâmetros' tab is selected, showing a grid of checkboxes for various permissions: 'Abre Gaveta', 'Permite Troco', 'Permite Pagamento', 'Permite Recebimento', 'Permite Promoção', 'Permite Saque', 'Permite Devolução', 'Permite Desconto', 'Permite Recarga de Telefone', and 'Declarar Fechamento de Caixa'. The 'Permite Promoção', 'Permite Saque', 'Permite Devolução', and 'Permite Desconto' checkboxes are checked. At the bottom, there is a 'Cliente' section with a 'Forma de Consulta' dropdown (set to Código) and a 'Senha' dropdown (set to Solicitar no Pin Pad). The 'Limite Utilizado' dropdown is set to Convênio.

3º Capturar a senha do cliente

- Realizar a captura da senha PinBlock do cliente através do **Formulário 10209**.

Cadastro de Movimentador - Cliente - Financeiro - Senha

Movimentador [F4 Consulta Avançada]

1485 WORKSOFT SISTEMAS EIRELI

Cartão

0

Consultar

DV

4

Senha

Senha (PinBlock)

Capturar

Salvar Sair

4º Enviar carga geral aos PDVs

- Realizar o envio da carga geral aos PDVs através do **Formulário 4086**.

Observação:

O envio da carga geral é necessário apenas na primeira configuração. Após o envio, é necessário fechar e abrir novamente a aplicação do PDV para validar as informações da parceria e as configurações realizadas.

As demais senhas capturadas posteriormente serão enviadas automaticamente através da carga de movimentador.

Revisão #2

Criado 2026-07-08 17:54:04 -04 por Lidiane

Atualizado: 2026-07-09 08:05:58 -04 por Lidiane